

概要设计说明书

作者：王聪、周晓炜、金明洁、赵崇日、孔建军

1 引言

1.1 编写目的

确定整个程序设计框架，以及需要实现的功能，对程序接口进行定义，把类划分出来，定义部分方法以及出错处理。预期读者为相关项目开发及维护人员。

1.2 背景

说明：

- a. 项目名称：XYLFTP
- b. 任务提出者：王亚刚老师

开发者：见软件需求说明书 1.2.b

用户：客户端面向 Windows/Linux 普通用户。

中心：能运行 JVM 虚拟机的机器，主要面向 Linux/Windows 下的用户。

1.3 定义

FTP—File Transfer Protocol. See RFC 959.

JVM—Java Virtual Machine. See <http://java.sun.com>.

1.4 参考资料

- a. TCP/IP Illustrated, Vol I, W. Richard Stevens
- b. Java Network Programming, Elliotte Rusty Harold
- c. 软件文档国家标准
- d. RFC959

2 总体设计

2.1 需求规定

- a. 客户端接受从终端输入的命令，以及启动客户端所带参数。

```
xy1ftp [-h|--help][--V|--version][--v|--verbose][--u $USERNAME|--user=$USERNAME][--p $PASSWORD |  
--password=$PASSWORD][--d|--debug] [$HOST]
```

`--u $username|--user=$username` 使用\$u 连接，当不使用--u 时使用默认的 anonymous 用户名。

`--h|--help` 显示客户端支持的所有命令。

`--p $PASSWORD |--password=$PASSWORD` 指定用\$PASSWORD 密码登录，未指定时使用默认空密码。

`--V|--version` 显示版本信息。

`--v|--verbose` 显示更多额外信息。

`-d|--debug`: 显示比 `--verbose` 更多的信息，供开发者或网络管理员使用。

b.交互式命令:

`help [CMD]` — 显示本客户端支持的命令列表，如果 `CMD` 指定，显示 `CMD` 的用法。

`quit` — 退出本程序。

`bye --` 等同于 `quit`。

`open $HOST [$PORT]` — 建立与 `$HOST` 的 FTP 连接，如果启动此客户端时没有指定 `-u` 或 `-p` 的话。如果 `$PORT` 指定，则连接 `$HOST` 的 `$PORT` 端口，否则就尝试默认的 21 号端口。

`user $USERNAME [$PASSWORD]` — 指定用 `$USERNAME` 用户名进行连接，如果 `$PASSWORD` 指定，尝试用指定密码，否则尝试默认的空密码。

`passive` — 指定使用被动模式。

`pwd` — 列出服务器端的当前路径。

`cwd [DIR]` — 进入服务器 `DIR` 目录，如果 `DIR` 没有指定，则不做任何处理。

`cd [DIR]` — 等同于 `cwd`。

`cdup` — 等同于 `cwd ..`。

`mkdir $DIR` — 在当前目录下新建一个名 `$DIR` 的目录。

`rmdir $DIR` — 删除当前目录下的 `$DIR` 目录。注：目录必须为空。

`dir [DIR| FILE]` — 列出服务器 `DIR` 目录下的文件或者 `FILE` 的相关信息，如果 `DIR` 和 `FILE` 没有指定，则列出当前目录下的文件。

`ls [DIR| FILE]` — 与 `dir` 等同。

`delete $FILE` — 删除一个文件。

`size $FILE` — 获取 `$FILE` 文件的大小。

`rename $OLDNAME $NEWNAME` — 把名为\$OLDNAME 文件重新命名为\$NEWNAME。

`chmod $MODE $FILE` — 更改\$FILE 的权限为\$MODE。

`get $FILE [$NEWFILENAME]` -- 从服务器获取名为\$FILE 的文件，保存至本地当前路径。

如果\$NEWFILENAME 指定，保存的文件应命名为\$NEWFILENAME，否则和\$FILE 同名。

`put $FILE [$NEWFILENAME]` -- 将本地的\$FILE 文件传送至服务器端的当前路径。如果

\$NEWFILENAME 指定，传上去的文件应命名为\$NEWFILENAME，否则和\$FILE 同名。

`close` — 断开当前连接，并返回交互式界面。

`!!` -- 执行本地 shell。

`? [SCMD]` — 等同于 `help`。

c. 输出：通过终端输入命令，经检测如是本地命令则调用相应方法处理，并将结果直接显示到屏幕。

若是交互式的命令，则需将命令发送至服务端并且将返回的相应信息输出。

详细说明可参见本项目需求分析。

2.2 运行环境

客户端适用于所有运行 JVM 的机器上。

2.3 基本设计概念和处理流程

设计一个简单、实用的 FTP 客户端，支持常用的 FTP 命令，使用 Java 标准库开发，并且预留 GUI 接口。

客户端首先接收命令行的输入，使用命令解释程序来解析命令，如果本地可以完成的命令，直接调用相


应的方法完成，如果需要传送到远程 FTP 服务器，则传输相应的命令到远程 FTP 服务器。同时客户端不断

接收服务端的处理结果，并显示或存储相关数据。

2.4 结构

见类图

作者: 王聪, 周晓炜



2.5 人工处理过程

处理过程无需人工干预。

2.6 尚未解决的问题

类的详细设计，功能的进一步完善，这些工作留到详细设计阶段。

3 接口设计

3.1 用户接口

客户端提供两种用户接口，命令行参数和交互式输入命令，如 `help`，`quit`，`bye` 等，详见需求说明书。

3.2 外部接口

客户端需要 JVM 的支持，人机交互模式可通过命令行界面或 GUI 实现。

3.3 内部接口

1. `Xy1FTPMain`: 主方法类

2. Xy1FTPCLI: 命令行实现类
3. Xy1TelnetConnection: 远程控制类
4. Xy1FTPconnection: 连接类
5. Xy1FTPinterface: 接口（可以实现为图形用户接口）

详细的类方法见 2.4 节类图。

4 运行设计

4.1 运行模块组合

a. 概述

首先由 Xy1FTPMain 类中的 main 方法开始，通过 GetInput 得到用户键入的命令，然后通过 ParseInput 解析，并判断该命令是否为本地命令，若是，则调用 ShowEcho 方法显示信息，若是服务器命令则根据调用 GetStatus 方法得到成员 Status 的值（0 为未连接，1 为连接上但未登录，2 为登录上，3 为连接上且正下载，4 为连接上且正上传）。当用户键入 user \$USERNAME \$PASS 后，通过 SendCommand 将建立连接请求发送至服务端判断，并由服务端返回信息并选择建立连接。

建立连接并 SetStatus 后，用户输入的命令将在 Xy1FTPCLI 的方法 ParseInput 检测合法后，被 ParseInput 解析并通过 SendCommand 传输到服务端，客户端进入交互模式进行命令操作，服务端根据 Status 确定实施的操作。若是数据连接则调用 FTPInStream 和 FTPOutStream 读写磁盘（包括 dir 命令）并返回相应的回应信息。

要断开连接时，输入的 `quit` 或 `bye` 命令通过解析后传送给服务端，`GetEcho` 得到服务端的回应，并由 `ProcessEcho` 调用 `ShowEcho` 显示到屏幕。此时关闭 `Socket` 连接。

抽象接口 `Xy1FTPInterface`，现在仅用命令行界面实现，今后扩展为图形界面。

b. 关于异常处理

异常处理应该单独划分一个类来处理。

c. 命令执行流程示例

`open $HOST [$PORT]`

`GetCommands` 调用 `GetInput` 得到这个字符串后会把它传递给 `ParseInput` 分析，`ParseInput` 先判断当前的状态，如果是已连接 (`Status>0`)，则抛出异常。否则，则调用 `MyFTP.OpenConnection($HOST)` 与 `$HOST` 上的 `$PORT` 端口（如果 `$PORT` 未指定，则使用 21 号端口）连接并用 `SetStatus` 把 `Status` 设为 1。

`close`

`ParseInput` 解析出是 `close` 以后，根据 `Status` 进行下一步处理，如果 `Status` 为 0 时，抛出异常。
`Status` 为 1 时，调用 `SendCommand` 发送 `QUIT` 向服务端，调用 `GetEcho` 接受返回响应以后，调用 `MyFTP.CloseConnection` 关闭当前连接，并通过 `SetStatus` 设置 `Status` 为 0。如果 `Status` 为 3 或 4 时，则先调用 `SendCommand` 发送 `ABOR` 到服务器端，调用 `GetEcho` 接受返回响应后关闭数据连接，再发送 `QUIT` 命令关闭控制连接。

`quit`

`ParseInput` 解析出是 `quit` 以后，根据 `Status` 进行下一步处理，如果 `Status` 为 0 时，直接退出 `main` 方法退出程序。
`Status` 为 1 或 2 时，调用 `SendCommand` 发送 `QUIT` 向服务端，调用 `GetEcho` 接受返回响应以后，调用 `MyFTP.CloseConnection` 关闭当前连接，并退出程序。如果 `Status` 为 3 或 4 时，则调用 `SendCommand` 发送 `ABOR` 到服务器端，调用 `GetEcho` 接受返回响应，再关闭控制连接和数据连接，并退出

程序。

bye

与 quit 处理方法相同。

user \$USERNAME [\$PASSWORD]

GetInput 把它传递给 ParseInput 之后，ParseInput 根据 Status 的值进行判断，如果 Status 为 0，则把 XylFTPMain 类的成员 UserName 和 PassWord 设为指定的值。如果 Status 为 1 或 2，则把它翻译成 USER \$USAERNAME 调用 SendCommand 发送至服务器，GetEcho 得到回应后再调用 SendCommand 发送 PASS \$PASSWORD，如果 \$PASSWORD 被指定。如果 Status 的值大于 2，则抛出异常。

pwd

GetCommands 中的 ParseInput 直接解析为 PWD 调用 SendCommand 发送至服务器，由 GetEcho 接到回应后传递给 ProcessEcho 调用 ShowEcho 显示在屏幕上。

cwd [\$DIR]

ParseInput 判断出是 cwd 后查看后面的 \$DIR 有没有指定，如没有，直接返回；如有，则把它翻译成 CWD \$DIR 调用 SendCommand 发送至服务器，并由 GetEcho 接到回应后传递给 ProcessEcho 调用 ShowEcho 显示在屏幕上。

cd [\$DIR]

等同于 cwd。

cdup

ParseInput 在接到 cdup 后，先查看该命令格式是否正确，是否满足发送它的条件，如不正确或不满足，则抛出异常。如都可以，则发送 CDUP 命令，最后把得到的响应显示到屏幕上。

mkdir \$DIR

ParseInput 解析出是 mkdir 命令以后，先做一些检查，看是否满足发送 MKD 的条件，若满足把它

翻译成 MKD \$DIR 之后发送到服务器端，把得到的响应显示在屏幕上。如不满足，则抛出异常。

```
rmdir $DIR
```

首先，ParseInput 解析出是 rmdir 命令以后，先做一些检查，看是否满足发送 RMD 的条件，若满足把它翻译为 RMD \$DIR 之后发送到服务器端，把得到的响应显示在屏幕上。如不满足，则抛出异常。

```
dir [$DIR| $FILE]
```

ParseInput 将其解析，判断出是 dir 后查看后面的 \$DIR 或 \$FILE 有没有指定，如没有，直接返回。如有，则把他翻译成 DIR \$DIR，调用 SendCommand 发送至服务端，服务端将指定端口进行连接。

客户端则通过调用之后 GetFile 将数据取回，通过流 System.out 输出到屏幕上。

```
ls [$DIR| $FILE]
```

等同于 dir。

```
size $FILE
```

ParseInput 解析到是 size 后，先检查当前的 status 和输入的命令的格式，如格式错误或不满足发送 SIZE 的条件，则抛出异常。如满足，就想服务器发送 SIZE \$FILE 命令，然后把得到的响应显示到屏幕上。

```
delete $FILE
```

ParseInput 解析到是 delete 后，先检查当前的 status 和输入的命令的格式，如格式错误或不满足发送 DELE 的条件，则抛出异常。如满足，就向服务器发送 DELE \$FILE 命令，然后把得到的响应显示到屏幕上，无论 delete 是否执行成功。

```
chmod $MODE $FILE
```

ParseInput 解析到是 chmod 后，先检查当前的 status 和输入的命令的格式，如格式错误或不满足发送 SITE CHMOD 的条件，则抛出异常。如满足，就向服务器发送 SITE CHMOD \$MODE \$FILE 命令，然后把

得到的响应显示到屏幕上，无论 chmod 是否执行成功。

Passive

调用 SetPassive()方法来设定被动模式。

get \$FILE [\$NEWFILENAME]

首先通过 ParseInput 将其解析，经判断是 get 将其翻译成 RETR \$FILE 后，查看后面是否有加 \$NEWFILENAME，若有，则把 LocalFile 和指定文件关联，否则和 \$FILE 关联。调用 GetStatus 判断当前状态，得到 Status 的值若为 0 或 1，则抛出异常，若值为 2，则用 SendCommand 发送上面解析出的命令，然后调用 GetFile 方法开始建立数据连接，并将服务端发过来的数据存入相应的文件 LocalFile。若 Status 为 3 或 4 则此时 GetFile 将出错，此时显示出错，抛出异常。若传输过程中网络连接断开，经过等待后若还无响应则抛出异常，提示网络连接异常。

put \$FILE [\$NEWFILENAME]

首先通过 ParseInput 解析该命令，判断是 put 后将其翻译成 STOR 马上调用 GetStatus，获得 Status 的值，若为 0 或 1，3，4 则调用抛出异常，提示未连接，若为 2 时，则调用 SendCommand 传送给服务端得到响应后调用 SendFile 方法和服务器建立 DataSocket 连接，并将文件上传到相应的文件中。若 put 后面 \$NEWFILENAME 则将其也发送 STOR \$NEWFILENAME，否则发送 STOR \$FILE。当服务端检测到结束符时，得知文件上传完毕。服务端发送一个信息，客户端通过调用 GetEcho 方法，并用 ShowEcho 显示出来。若中途网络连接断开，经过等待后若还无响应则抛出异常，提示网络连接异常。

rename \$OLDNAME \$NEWNAME

ParseInput 判断出 rename 命令后，先查看后边的 \$OLDNAME 和 \$NEWNAME 有没有指定。如果没有指定，则抛出异常，然后再查看当前的状态，如不满足发送 RNFR 和 RNT0 命令的条件，则抛出异常。若上述条件都满足，则发送 RNFR \$OLDNAME，如这一步错误，停止操作，如正确，继续发送 RNT0 \$NEWNAME。

`help $COMMAND`

`ParseInput` 判断出 `help` 命令后，先查看后边的 `$COMMAND` 有没有指定。如果没有指定，则在屏幕上打印全部命令的帮助信息，否则只打印给定命令的相关信息。

`!!`

`ParseInput` 判断出 `!!` 命令后，直接进入 `shell` 命令模式，直到敲入 `exit` 命令退出 `shell` 命令模式。
`exit` 后程序继续执行。

`? $COMMAND`

与 `help` 处理方法相同。

4.2 运行控制

启动时通过命令行传递参数，进入交互模式后通过键入命令进行相关控制。参见 2.1 节。

4.3 运行时间

未知，由用户具体情况而定。

5 系统数据结构设计

5.1 逻辑结构设计要点

给出本系统内所使用的每个数据结构的名称、标识符以及它们之中每个数据项、记录、文卷和系的标识、定义、长度及它们之间的层次的或表格的相互关系。

5.2 物理结构设计要点

与服务端相互传送的数据，客户端直接使用系统调用方法存取数据，不考虑底层存取的物理关系。

5.3 数据结构与程序的关系

由于客户端采用 Java 语言编写，数据结构已封装在各个类中。故不用考虑数据结构与程序之间的关系。

6 系统出错处理设计

6.1 出错信息

客户端:

01-无法连接远程主机, 请确认远程主机是否活动, 请确认远程主机是否使用默认端口 21。

02-上传过程中出错, 请确认网络处于连接状态, 并重新上传。

03-下载过程中出错, 请确认网络处于连接状态, 并重新下载。

04-远程主机关闭, 请与远程 FTP 管理员联系。

05-未知命令。

06-命令格式不正确。

07-权限不足出错, 请确认使用的用户是否具有相应的读写权限。

6.2 补救措施

上传、下载过程中出错（包括文件传输中断，以及文件校验不符），则重新上传、下载，最多重试 3 次。3 次无效后，自动断开连接，释放系统资源，并向用户作出提示。

6.3 系统维护设计

为了系统维护的方便，在程序内部设计中做出合理的安排，具体包括在程序中，专门用于系统检查

与维护的检测点和专用模块。